

Mémo : caractères spéciaux sous windows (à découper et à coller à côté de son écran)

Majuscules accentuées				Guillemets			
É	ALT + 0201	À	ALT + 0192	“	ALT + 0147	”	ALT + 0148
È	ALT + 0200	Â	ALT + 0194	«	ALT + 0171	»	ALT + 0187
Ê	ALT + 0202	Ä	ALT + 0196	‘	ALT + 0145	’	ALT + 0146
Ë	ALT + 0203	Ï	ALT + 0206	<i>Symboles mathématiques</i>			
Ç	ALT + 0199	Ï	ALT + 0207	≠	ALT + 8800	¼	ALT + 0188
		Ô	ALT + 0212	≈	ALT + 8776	½	ALT + 0189
æ	ALT + 0230	Ö	ALT + 0214	×	ALT + 0215	¾	ALT + 0190
Æ	ALT + 0198	Û	ALT + 0217	·	ALT + 8729	±	ALT + 0177
œ	ALT + 0156	Û	ALT + 0219	÷	ALT + 0247	‰	ALT + 0137
Ɔ	ALT + 0140	Ü	ALT + 0220	≥	ALT + 8805	≤	ALT + 8804
<i>Divers</i>				∇	ALT + 8704	‰	ALT + 8241
♂	ALT + 11	♀	ALT + 12	⇒	ALT + 8658	⇔	ALT + 8660
✳	ALT + 8258	►	ALT + 8227	∃	ALT + 8707	∄	ALT + 8708
□	ALT + 9744	☑	ALT + 9745	∈	ALT + 8712	∉	ALT + 8713
◻	ALT + 8962	☒	ALT + 9746	⊂	ALT + 8834	⊄	ALT + 8836
○	ALT + 9675	□	ALT + 9633	∩	ALT + 8898	∪	ALT + 8899
<i>Notes de tableaux</i>				•	ALT + 0149	·	ALT + 0183
†	ALT + 0134	‡	ALT + 0135	∅	ALT + 8709	∞	ALT + 8734
Ordre des notes : * † ‡ § # ** †† ‡‡ §§ ## *** ††† etc.				∫	ALT + 8634	∮	ALT + 8635
<i>Minuscules grecques</i>				<i>Majuscules grecques</i>			
α	ALT + 0945	ξ	ALT + 0958	Α	ALT + 0913	Ν	ALT + 0925
β	ALT + 0946	ο	ALT + 0959	Β	ALT + 0914	Ξ	ALT + 0926
γ	ALT + 0947	π	ALT + 0960	Γ	ALT + 0915	Ο	ALT + 0927
δ	ALT + 0948	ρ	ALT + 0961	Δ	ALT + 0916	Π	ALT + 0928
ε	ALT + 0949	ς	ALT + 0962	Ε	ALT + 0917	Ρ	ALT + 0929
ζ	ALT + 0950	σ	ALT + 0963	Ζ	ALT + 0918	Σ	ALT + 0931
η	ALT + 0951	τ	ALT + 0964	Η	ALT + 0919	Τ	ALT + 0932
θ	ALT + 0952	υ	ALT + 0965	Θ	ALT + 0920	Υ	ALT + 0933
ι	ALT + 0953	φ	ALT + 0966	Ι	ALT + 0921	Φ	ALT + 0934
κ	ALT + 0954	χ	ALT + 0967	Κ	ALT + 0922	Χ	ALT + 0935
λ	ALT + 0955	ψ	ALT + 0968	Λ	ALT + 0923	Ψ	ALT + 0936
μ	ALT + 0956	ω	ALT + 0969	Μ	ALT + 0924	Ω	ALT + 0937
ν	ALT + 0957			Espace insécable		ALT + 0160	

Codes Unicode

Plus de caractères sont disponibles avec les polices Unicode. Pour cela, il faut utiliser ALT suivi de la version décimale du code hexadécimal.

Le code hexadécimal peut être obtenu à partir de la table des caractères Windows (menu accessoires > outils système) ou bien sur le site <http://unicode.org/fr/>. Pour obtenir la version décimale d'un code hexadécimal, vous pouvez utiliser la calculatrice Windows. Dans *Affichage*, choisir *Scientifique*. Sélectionner *Hex*, taper le code hexadécimal, puis choisissez *Déc* pour obtenir sa correspondance décimale.